

# Gerando Pagamento de Adiantamento de 13º Salário

## 1º Passo) Verificar as parametrizações

### a) Marcar se deseja incluir médias nos Parâmetros 2

Você poderá definir se deseja que na Geração do Adiantamento de 13º Salário seja calculada as média de horas extras e valores acumulados. Para isso acesse o menu **Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa** e entre na **aba Parâmetros 2**:

image.png

**Observação:** Caso você **NÃO** marque esse parâmetro, o Sistema irá calcular toda a média na geração do 13º Salário (Parcela Final).

image.png

### b) Critério de Cálculo de média no cadastro do Sindicato

Verifique também, se no menu **Manutenção > Sindicato > Manutenção**, o que foi definido para geração de médias de 13º Salário, se deverá utilizar sempre 12 ou se irá utilizar até o mês anterior ao período de referencia (Parc Final).

**Observação:** Não se esqueça que o sindicato estará informado no cadastro de todos os funcionários de sua empresa, verifique se o código está correto no cadastro.

image.png

### c) Configurar o mês de referência para cálculo dos 50% Novembro ou Dezembro

Você poderá, também, definir se deseja que o Sistema calcule os 50% do adiantamento do 13º Salário sobre 11/12 avos ou sobre 12/12 avos. Para isso acesse o menu **Utilitários > Configurações do Sistema**:

image.png

Acesse as Preferências 2 e defina se o cálculo será baseado no mês de Novembro ou Dezembro do ano em curso.

image.png

Desta forma se:

- Definir mês de Novembro - O Sistema irá pegar o salário do funcionário, dividir por 12, multiplicar por 11 e calcular os 50% sobre o valor encontrado (11/12)
- Definir mês de Dezembro - O Sistema irá pegar o salário do funcionário e multiplicará por 50% (12/12)

#### d) Afastamentos no decorrer do ano e a perda de avos

O afastamento pode afetar o 13º salário proporcional dependendo do tipo e duração. Aqui estão as situações principais:

##### 1. **Doença ou Acidente de Trabalho:**

- **Até 15 dias:** responsabilidade da empresa, conta para o 13º salário normalmente;
- **Após 15 dias:** INSS paga e não conta para o 13º, salvo acordos específicos;

##### 2. **Licença Maternidade:** Conta normalmente para o 13º salário proporcional (necessário lançar o e082 - 13º antes de gerar para cálculo referente ao período da licença)


##### 3. **Serviço Militar:** Conta para o 13º salário proporcional normalmente.

##### 4. **Faltas Injustificadas:** Mais de 15 faltas em um mês eliminam aquele mês do cálculo de avos.


##### 5. **Suspensão do Contrato:** Período de suspensão não conta para o 13º, salvo acordos específicos.

#### e) Configurações dos Eventos 'Acumula' e 'Incorpora'

Os eventos precisam estar com os parâmetros "Acumula para Férias, 13º Salário e Salário Maternidade" e Incorpora o valor para Férias, 13º Salário, Sal. Maternidade e Aviso Prévio" marcados no menu **Manutenção > Eventos > Manutenção** para que o sistema considere. No exemplo abaixo, será calculados como **médias de Horas Extras** pois a quantidade deverá ser informada em horas:

 image.png

Já eventos configurados em valor como por exemplo **e007 - Adicional Noturno**, será media de **Valores Acumulados**:

 image.png

Caso este parâmetro estiver desmarcado, ao marca-los, elimine e gere novamente o Adiantamento 13º.

#### 2º Passo) Geração do Adiantamento 13º

Para gerar o adiantamento do 13º salário acesse o menu **Movimentação > Rotinas Mensais > Holleriths Funcionário**.

 image.1682600456094.png

Defina se a geração será individual ou em [grupo](#);



Se for em grupo o Sistema pedirá para que você informe qual é o grupo de empresas que irá gerar o Adiantamento do 13º Salário;



Selecione a opção Modo de Geração Adiantamento 13º Salário e clique no botão Geração.



Lembre-se de que essa geração depende do hollerith que você informou no cadastro do funcionário.



O sistema tem o hollerith padrão “ADIANT13” que contém os eventos e012 (adiantamento de 13º salário) e o e609 (depósito de FGTS sobre o 13º salário). Se você necessitar, pode inserir outros eventos, ver item [Padronizando Holleriths](#). No adiantamento do 13º Salário o valor base será a remuneração do funcionário acrescida da média de todos os eventos para os quais você tenha determinado que devam ser acumulados e/ou incorporados ao 13º salário (se nos [parâmetros adicionais da empresa](#) está definido para calcular as médias no adiantamento de 13º salário)

Defina os funcionários para os quais você irá gerar o Adiantamento de 13º Salário e clique em OK;



Defina a data de pagamento do Adiantamento de 13º Salário e clique em OK;



Para Imprimir o Hollerith do Adiantamento de 13º Salário, clique em Impressão de Holleriths;





Defina o Código Inicial e Final dos Funcionário;

Se você deixar esses campos em branco o Sistema irá imprimir os holleriths de todos os funcionários que tiveram a geração do Adiantamento de 13º Salário. Clique para Imprimir, Visualizar, Gerar Arquivo ou Enviar por email.



Clique em OK:



image1682601349196.png

Para imprimir a folha de pagamento do adiantamento de 13º Salário, clique no botão Impressão da Folha:

image1682601507290.png

image1682601551963.png

image1682601586095.png

**Empresas que possuem Rateio:** Caso a sua empresa estiver parametrizada que Rateia as Férias e o 13º Salário, e se o funcionário prestar serviço em obra, será possível (ou obrigatório, caso não esteja informada uma obra padrão no cadastro do funcionário) a entrada de informações referentes ao rateio deste modo. Para [maiores informações](#) sobre o rateio dos funcionários veja o item [Rateando Eventos Para Diversos Tomadores](#).

Dica: Caso ao gerar o Adiantamento 13º ficar zerado, verifique em **Movimentação > Rotinas Mensais > Datas de Pagamento > Adiantamento 13º** e verifique se não ocorreu nenhuma geração neste mês em outras competências.

image.png

image.png

image.png

Se identificar AD13 em mês/ano indevido, defina o sistema nesta referência e elimine no modo geração Adiantamento 13º, depois retorne a referência que deseja de fato gerar.

**eSocial**

O demonstrativo de Adiantamento 13º será levado no mesmo evento s1200 e s1210 enviados mensalmente ao eSocial. O evento s1200 - Remuneração levará no mês em que ocorreu a geração e no s1210 - Pagamento no mês que ocorre o pagamento. Em caso de desligamento o s1200 é substituído pelo s2299 - Desligamento.

Revision #20

Created 18 April 2023 08:50:41 by ProjetosD

Updated 11 October 2024 14:49:34 by SuporteVR