

Compartilhamento e Mapeamento dos Sistemas

1) Compartilhamento do Sistema

Para que você faça o Compartilhamento ou Mapeamento do Sistema você deverá:

Acessar a máquina Servidor do Sistema (onde o Sistema está Instalado)

O Compartilhamento deve ser feito sempre um **nível acima da pasta onde está a instalação dos Sistema**, desta forma o compartilhamento deverá ser feito na pasta “Sistemas”.

Clique na Pasta Sistemas com o botão direito do mouse e em seguida clique em Propriedades.

nd or type unknown

Em seguida acesse a aba Compartilhamento e clique no botão Compartilhar.

nd or type unknown

Em seguida clique na seta para definir o nome para quem deseja compartilhar, geralmente o compartilhamento é feito para **Todos**.

nd or type unknown

Definido o Nome para quem será compartilhado clique no botão Adicionar

Em seguida clique na Seta e selecione Leitura/Gravação (desta forma poderá ser geradas movimentações nos Sistemas) e em seguida no Botão Compartilhar.


nd or type unknown

A partir deste momento a pasta estará compartilhada.


2) Mapeamento dos Sistemas

Vá para a estação onde será feito o mapeamento

Entre no Windows Explorer (clique com o botão direito do mouse em Iniciar e defina “**Explorador de Arquivos**”).

nd or type unknown

Em seguida clique com o botão Direito do Mouse em Este Computador

nd or type unknown

Na parte superior da tela, clique em **Mapear unidade de rede**.

Defina a unidade onde ficará mapeado o endereço e clique em Procurar.


nd or type unknown

Será apresentada a tela com todas as pastas da rede, que podem ser mapeadas.

Defina a pasta que deseja realizar o mapeamento e clique em OK

nd or type unknown

Em seguida clique em Concluir

nd or type unknown

OBSERVAÇÃO:

O Compartilhamento e Mapeamento apresentado pode ser diferente dependendo da versão do Windows instalada no Computador.

Revision #2

Created 5 August 2024 14:48:30 by ProjetosD

Updated 7 August 2024 20:35:42 by ProjetosD