


# Configurando o Boletto Bancário


<https://www.youtube.com/embed/2qoTBF9tQHw>

O Sistema possui internamente cadastrado os **layouts dos principais Bancos**, desta forma para a impressão do **Boletto Bancário** de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o **Banco, Agência e Conta Corrente** Cadastrado e que faça a Parametrização do Banco no **Sistema Financeiro**


Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse, no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boletto Bancário** e defina o seu banco.



Para definição do **Layout do Boletto Bancário** você deverá acessar o menu **Utilitários>Configuração de Layout>Boletto**



Defina o Nome do Formulário e clique em OK (basta digitar a informação e dar OK)



Defina o Modo de Impressão (Normal ou Condensado), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço

Em seguida defina se o modo de impressão será **Normal ou Condensado**


- **Normal - Impressão 48 colunas por linha**
- **Condensado - 54 colunas por linha**

Defina o número de linhas que seu boleto conterà

Defina se será utilizado micro avanço na impressão

Importante: Após a definição você clicará em OK para terminar a configuração e caso no momento de realizar o teste de impressão do boleto você verificar que não ficou correto, poderá voltar nesta tela e mudar as informações para realização de um novo teste.

Clique em OK



Agora você deverá realizar a configuração do Boleto

Depois que você definiu os parâmetros do boleto e clicou em ok será aberta a tela par configurar o boleto bancário

Existem informações que terão 3 campos, outras que terão dois campos

- **Primeiro Campo - você deverá informar a linha em que a informação será impressa**
- **Segundo Campo - você deverá informar a coluna em que a informação será impressa**
- **Terceiro Campo - você deverá informar a quantidade de casas decimais ou caracteres que o campo terá**

Sendo que:

- **Quando o campo for em valor será definido a quantidade de casas decimais que o campo terá**
- **Quando o campo não for em valor será definida a quantidade de caracteres que o campo terá**

O primeiro campo será para definição do **número da linha** que a informação será impressa

FN Configurador de Boleto Bancário - PADRAO

Local de Pagamento						Vencimento					
1	3	40			1	100					
<b>CEDENTE</b>											
Data Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Uso do Banco						
5	3	5	53	5	75						
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento							
6	24	6	77	2	6	95	2				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						Uso do Banco					
9						3		45			
<b>SACADO</b>											
Razão Social						C.G.C.					
15	10	50				15	90				
Endereço		Número	Complemento		Bairro						
16	3	35	0	0	16	48	15	16	65	10	
CEP	Cidade	UF	Código da Região		Nome Região						
16	78	16	90	20	16	113	0	0	0	0	0

ok X

O Segundo campo será para definição do **número da coluna** que a informação será impressa

FN Configurador de Boleto Bancário - PADRAO

Local de Pagamento						Vencimento				
1	3	40			1	100				
<b>CEDENTE</b>										
Data Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Uso do Banco					
5	3	5	53	5	75					
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento						
6	24	6	77	2	6	95	2			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						Uso do Banco				
9						3		45		
<b>SACADO</b>										
Razão Social						C.G.C.				
15	10	50				15	90			
Endereço		Número	Complemento		Bairro					
16	3	35	0	0	16	48	15	16	65	10
CEP	Cidade	UF	Código da Região		Nome Região					
16	78	16	90	20	16	113	0	0	0	0

ok X

O terceiro campo será para definição da **quantidade de caracteres** que o campo terá

FN Configurador de Boleto Bancário - PADRAO

Local de Pagamento: 1, 3, 40

Vencimento: 1, 100

**CEDEnte**

Data Documento: 5, 3

Nr. Documento: 5, 20

Espécie Doc.: 5, 53

Aceite: 5, 66

Data Process.: 5, 75

Carteira: 6, 24

Espécie: 6, 35

Quantidade: 6, 77

Valor: 6, 77

(=) Valor do Documento: 6, 95, 2

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): 9, 3, 45

**SACADO**

Razão Social: 15, 10, 50

Endereço: 16, 3, 35

Número: 0, 0

Complemento: 16, 48, 15

CEP: 16, 78

Cidade: 16, 90, 20

UF: 16, 113

Código da Região: 0, 0

C.G.C.: 15, 90

Bairro: 16, 65, 10

Nome Região: 0, 0, 0

ok

cancel

### Veja também os Itens:

- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](#)
- [Emitindo Boleto Bancário](#)
- [Impressão do Boleto Bancário](#)
- [Configurando o Boleto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](#)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)

Revision #11

Created 10 November 2023 18:38:54 by ProjetosD

Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD