


# Configurando o Boleto Bancário

## Veja também os Itens:


- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](#)
- [Emitindo Boleto Bancário](#)
- [Impressão do Boleto Bancário](#)
- [Configurando o Boleto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](#)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)

O Sistema possui internamente cadastrado os **layouts dos principais Bancos**, desta forma para a impressão do **Boleto Bancário** de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o [Banco](#), [Agência](#) e [Conta Corrente](#) Cadastrado e que faça a Parametrização do Banco no **Sistema Financeiro**


Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse, no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** e defina o seu banco.



Para definição do **Layout do Boleto Bancário** você deverá acessar o menu **Utilitários>Configuração de Layout>Boleto**



Defina o Nome do Formulário e clique em OK (basta digitar a informação e dar OK)



Defina o Modo de Impressão (Normal ou Condensado), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço

Em seguida defina se o modo de impressão será **Normal ou Condensado**


- **Normal - Impressão 48 colunas por linha**
- **Condensado - 54 colunas por linha**

Defina o número de linhas que seu boleto conterà

Defina se será utilizado micro avanço na impressão

Importante: Após a definição você clicará em OK para terminar a configuração e caso no momento de realizar o teste de impressão do boleto você verificar que não ficou correto, poderá voltar nesta tela e mudar as informações para realização de um novo teste.

Clique em OK



Agora você deverá realizar a configuração do Boleto

Depois que você definiu os parâmetros do boleto e clicou em ok será aberta a tela par configurar o boleto bancário

Existem informações que terão 3 campos, outras que terão dois campos

- **Primeiro Campo - você deverá informar a linha em que a informação será impressa**
- **Segundo Campo - você deverá informar a coluna em que a informação será impressa**
- **Terceiro Campo - você deverá informar a quantidade de casas decimais ou caracteres que o campo terá**

Sendo que:

- **Quando o campo for em valor será definido a quantidade de casas decimais que o campo terá**
- **Quando o campo não for em valor será definida a quantidade de caracteres que o campo terá**

O primeiro campo será para definição do **número da linha** que a informação será impressa

FN Configurador de Boleto Bancário - PADRAO

Local de Pagamento				Vencimento			
1	3	40		1	100		
<b>CEDENTE</b>							
Data Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.		Aceite	
5	3	5	20	5	53	5	66
						Data Process.	
						5	75
						<b>Uso do Banco</b>	
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
6	24	6	35	6	77	6	77
						2	
						6	
						95	
						2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)				<b>Uso do Banco</b>			
9				3			
				45			
<b>SACADO</b>							
Razão Social				C.G.C.			
15				15			
10				90			
50							
Endereço		Número		Complemento		Bairro	
16		0		16		16	
3		0		48		65	
35				15		10	
CEP		Cidade		UF		Código da Região	
16		16		16		0	
78		90		113		0	
		20				0	
						Nome Região	
						0	
						0	
						0	

ok X

O Segundo campo será para definição do **número da coluna** que a informação será impressa

FN Configurador de Boletim Bancário - PADRAO

Local de Pagamento				Vencimento			
1	3	40	1	100			
<b>CEDENTE</b>							
Data Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.		Aceite	
5	3	5	20	5	53	5	66
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
6	24	6	35	6	77	6	77
						Use do Banco	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						Use do Banco	
9						3	
<b>SACADO</b>							
Razão Social				C.G.C.			
15	10	50	15	90			
Endereço		Número		Complemento		Bairro	
16	3	35	0	0	16	48	15
CEP		Cidade		UF		Código da Região	
16	78	16	90	20	16	113	0
						Nome Região	
						0	

ok

O terceiro campo será para definição da **quantidade de caracteres** que o campo terá

FN Configurador de Boletim Bancário - PADRAO

Local de Pagamento				Vencimento			
1	3	40	1	100			
<b>CEDENTE</b>							
Data Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.		Aceite	
5	3	5	20	5	53	5	66
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
6	24	6	35	6	77	6	77
						Use do Banco	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						Use do Banco	
9						3	
<b>SACADO</b>							
Razão Social				C.G.C.			
15	10	50	15	90			
Endereço		Número		Complemento		Bairro	
16	3	35	0	0	16	48	15
CEP		Cidade		UF		Código da Região	
16	78	16	90	20	16	113	0
						Nome Região	
						0	

ok

Revision #8

Created 10 November 2023 18:38:54 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 17:08:22 by ProjetosD