

Parametrizando a Empresa


https://www.youtube.com/embed/33NSseiW_go

Essas informações são referentes somente à [empresa](#) que você está inicializando agora. Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela.

Acesse o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa

[image.png](#) image not found or type unknown

A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:



1) Definições

Marque a opção **Realiza cálculos automáticos de depreciação e correção monetária** para que toda vez que você acessar o sistema, ele verifique se será necessário realizar os cálculos de [depreciação](#), identificando que sim o sistema fará uma pergunta para confirmar o processo. Assim, de acordo com as [taxas e condições definidas a depreciação](#) e a correção monetária serão realizadas para todos os meses, desde o seguinte ao último calculado até o mês correspondente a data atual. Isto vale para o [Índice Nacional](#) e para a [Moeda Estrangeira](#).

Você marcará a opção **Efetua os cálculos em Moeda Estrangeira** e informará o nome dela, desta forma o sistema disponibilizará as informações para que estes cálculos possam ser realizados, como por exemplo, a tabela de [Índices Estrangeiros e as Taxas de Depreciação para esta moeda](#).

Através da opção **Utiliza outra empresa para controlar o IPC/90** você poderá definir o nome abreviado da empresa que fará o controle da diferença do IPC-BTNF de 1990. Por exemplo: A empresa AAA controla os bens da empresa AAA S/A, e a empresa AAAIPC controla a diferença do IPC 1990 dos bens cadastrados na empresa AAA. Sendo assim a chapa 000195 da empresa AAA terá um registro correspondente na empresa AAAIPC (com o mesmo número de chapa).

Marcará a opção **Compartilha Tab.de Índices Estrangeiros com outras empresas**, se desejar que as cotações da [moeda estrangeira](#) utilizada por esta [empresa](#) também seja utilizada por outras cadastradas no sistema. Isso torna a tabela comum para todas as empresas que tiverem este parâmetro assinalado.

Assinale a opção **Efetua cálculo de correção monetária para o Índice Nacional** se estiver tratando de cálculos com data até 31 de dezembro de 1995. Depois desta data, de acordo com a legislação fiscal (do imposto de renda) não deve ser processada a correção monetária. Se você pretende realizar cálculos que envolverão períodos com correção monetária e períodos posteriores a dezembro de 1995 (sem correção monetária) **deverá manter esta opção assinalada**.


Você marcará **Efetua cálculo de correção monetária para o Índice Estrangeiro** se houver interesse em relatórios que apresentem os valores expressos na moeda nacional atualizados pela variação da moeda estrangeira.

Informe se a empresa fará a [Integração com a Contabilidade](#). Caso afirmativo, você também poderá informar se deseja que sejam gerados lançamentos contábeis para as compras de bens, assinalando a opção **Geração de Lançamentos Contábeis para Aquisições**.

Assinalando a opção Utiliza mais de uma transferência no mês entre [centro de custos](#) será permitido a transferência várias vezes no mês da mesma chapa/componente entre [centro de custos](#) e a [integração com a contabilidade](#) será feita proporcional aos dias em que cada chapa/componente ficou no centro de custo.

[image.png](#) and or type unknown


2) Referência



Nesta aba deve ser informada a data de início de uso do sistema, caso já existam valores de períodos anteriores calculados de outra forma. Esta informação é muito importante para a exatidão dos cálculos, e, após informada inicialmente, não deve ser alterada.

[image.png](#) and or type unknown

3) [Centro de Custo](#) e [Contas Contábeis](#)



Assinale se a contabilização será por [centro de custo](#); nesse caso, você deverá cadastrar os seus centros de custo no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo**. Informar também o número de níveis de Centros de Custos (de 1 até no máximo 3) e posteriormente o número de dígitos para cada nível.

Se tratando de filial, informe qual o **Destino da exportação**: matriz ou a própria filial.


As **Contas Contábeis** somente deverão ser informadas se forem genéricas, isto é, se forem utilizadas as mesmas contas para a geração dos lançamentos contábeis de bens ou parte significativa deles. As contas específicas para cada tipo de bem e o relacionamento entre elas deverão ser cadastradas através da opção **Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis**.

image.png



4) HISTÓRICOS

Para que o processo de exportação de lançamentos contábeis ou impressão da [planilha contábil](#) seja executado posteriormente, devem ser preenchidos os campos para o [código do histórico e ou descrição](#).

O [Código do Histórico](#) deve coincidir com o existente na contabilidade. Se o sistema de contabilidade estiver na mesma rede do sistema Ativo e a empresa em questão estiver inicializada no sistema de contabilidade, basta clicar no botão  para pesquisar o cadastro de [históricos do sistema de contabilidade](#).

Se forem cadastrados o [código do histórico e a descrição](#), esta última ficará como complemento.

image.png

Veja também os Itens:

- [Cadastrando Empresas](#)
- [Parametrizando a Empresa](#)
- [Criando Empresas Modelo](#)

Revision #16

Created 7 July 2023 17:10:29 by ProjetosD

Updated 15 May 2026 16:38:12 by ProjetosD