


# Configuração do Layout do Boleto Bancário

## Veja também os Itens:


- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](#)
- [Imprimindo Boleto Bancário \(Contas a Receber - CR\)](#)
- [Configuração do Layout do Boleto Bancário](#)
- [Emissão de Boleto Bancário em Formulário Pré Impresso](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema Financeiro](#)

O Sistema possui internamente cadastrado os **layouts dos principais Bancos**, desta forma para a impressão do **Boleto Bancário** de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o [Banco, Agência](#) e [Conta Corrente](#) Cadastrado e que faça a [Parametrização do Banco](#).


Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** e defina o seu banco.



Para definição do **Layout do Boleto Bancário** você deverá acessar o menu **Utilitários>Configuração de Layout>Boleto Bancário**




Defina o Nome do Formulário e clique em OK



Defina o Modo de Impressão (**Normal ou Condensado**), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço

Atenção - Depois de configurado o layout do Boleto Bancário, se nos testes efetuados aparecerem inconsistência e campos sendo impressos em locais errados, bastará acessar novamente esse menu e corrigir as informações.

Clique em OK



Agora você deverá realizar a configuração do Boleto

O primeiro campo será para definição do número da linha que a informação será impressa

FN Configurador de Boleto Bancário - PADRAO

Local de Pagamento						Vencimento	
1	3	40				1	100
<b>CEDENTE</b>							
Data Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Doc.	Acerte	Data Process.	Uso do Banco	
5	3	5	53	5	66	5	75
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Uso do Banco			
6	24	6	77	6	77	2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						Uso do Banco	
9						3	45
<b>SACADO</b>							
Razão Social						C.G.C.	
15						10	50
Endereço						Bairro	
16						3	35
Número						Complemento	
0						0	16
CEP						Código da Região	
16						78	0
Cidade						Nome Região	
16						90	20
UF						Nome Região	
16						113	0

ok

O Segundo campo será para definição do número da coluna que a informação será impressa

FN Configurador de Boletim Bancário - PADRAO

Local de Pagamento				Vencimento			
1	3	40	1 100				

**CEDENTE**

Data Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Uso do Banco
5 3	5 20	5 53	5 66	5 75	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(<math>=</math>) Valor do Documento	
6 24	6 35	6 77	6 77 2	6 95 2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Uso do Banco
9 3 45					

**SACADO**

Razão Social				C.G.C.	
15 10 50				15 90	
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
16 3 35	0 0	16 48 15	16 65 10		
CEP	Cidade	UF	Código da Região	Nome Região	
16 78	16 90 20	16 113	0 0	0 0 0	

ok X

O terceiro campo será para definição da quantidade de caracteres que o campo terá

FN Configurador de Boletim Bancário - PADRAO

Local de Pagamento				Vencimento			
1	3	40	1 100				

**CEDENTE**

Data Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Process.	Uso do Banco
5 3	5 20	5 53	5 66	5 75	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(<math>=</math>) Valor do Documento	
6 24	6 35	6 77	6 77 2	6 95 2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Uso do Banco
9 3 45					

**SACADO**

Razão Social				C.G.C.	
15 10 50				15 90	
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
16 3 35	0 0	16 48 15	16 65 10		
CEP	Cidade	UF	Código da Região	Nome Região	
16 78	16 90 20	16 113	0 0	0 0 0	

ok X

---

Revision #9

Created 25 September 2023 21:27:22 by ProjetosD

Updated 26 June 2025 14:04:51 by ProjetosD