

# Cadastrando Centros de Custo

**Verifique junto a sua equipe de Contabilidade antes de realizar a parametrização na Folha de Pagamento, inclusive sobre o preenchimento dos níveis, pois uma vez que marcado e salvo não é possível reverter a parametrização!**

**Veja também os itens:**

- [Trabalhando com Centro de Custo](#)
- [Cadastrando Centro de Custo](#)
- [Rateio da Folha de Pagamento por Centro de Custo](#)
- [Gerando Valores de Custo/Hora para Mão de Obra de Funcionários](#)

Para que você consiga cadastrar e trabalhar com Centro de Custo, primeiramente deverá acessar o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

image.png

## **Aba Parâmetros 3**

Defina que **Utiliza Centro de Custo**

Defina também quantos níveis terá o Centro de Custo utilizado e quantos caracteres terá cada nível

- O Sistema permitirá a utilização de até 3 níveis de Centro de Custo
- O total de caracteres dos Centro de Custo poderá ser até 7, incluindo o ponto que divide um nível do outro

image.png

Em seguida deverá ser feito o **Cadastro do Centro de Custo**

Após a alteração nos Parâmetros 3, será habilitado o menu **Manutenção>Funcionários>Tabelas>Centro de Custo** para cadastrá-los.

image1685191995419.png

Informe o Código, Descrição e Local:

No campo **Imprime pro-labore e remuneração de autônomo para este Centro de Custo:** Você deve assinalar esta opção apenas para o centro de custo ao qual deverá ser atribuídos os valores dos sócios e dos autônomos.

Por exemplo, os valores de pró-labore e remuneração de sócios só são integrados à Contabilidade pelo centro de custo que estiver com esta opção assinalada. Para evitar duplicidade de valores nos cálculos da GPS e na integração com o **Sistema de Contabilidade** é necessário que apenas um centro de custo esteja com esta opção assinalada.

image1682441587934.png

**IMPORTANTE:** Caso você tenha informado que trabalhará com o **centro de custo em níveis**, isto é, com mais de um nível, no momento da seleção do parâmetro "utiliza centro de custo" nos parâmetros adicionais da empresa, o cadastro do centro de custo no sistema obedecerá a estrutura definida de acordo com os níveis que você especificou. Além disso bloqueará o cadastro de centro de custo que não tem o nível anterior cadastrado.

**Por exemplo:** Se a estrutura do centro de custo foi definida em 3 níveis, sendo que o primeiro nível tem 1 dígito, o segundo nível tem 1 dígito e o terceiro nível tem 3 dígitos, o cadastro ficaria da seguinte forma:

- A) 1. .
- B) 1.1.
- C) 1.1.001
- D) 1.1.002

E você não conseguirá cadastrar a estrutura do centro de custo C antes do centro de custo B, e assim sucessivamente.

Caso você tenha optado por trabalhar com apenas um nível de centro de custo, não utilize qualquer separação entre os dígitos no momento do cadastro (como "/", "-", ".", etc), pois se for necessário, o correto é você optar pela utilização de níveis e cadastrá-los de acordo com a "máscara" que o sistema montará em função dos níveis informados nos parâmetros da empresa, como no exemplo acima.

Em seguida será necessário realizar o vínculo dos [Funcionários](#) aos Códigos de Centro de Custo cadastrados

Acesse o menu **Manutenção>Funcionários>Manutenção de Funcionários>Manutenção**

image.png  
image not found or type unknown

Edite o [cadastro dos funcionários](#) e na aba **Informações Contratuais>Informações para Cálculo**, informe o código do centro de custo ao qual o [Funcionário](#) pertence.

image.1682627311842.png  
image not found or type unknown

**Obs:** Ao incluir ou alterar um Centro de Custo para o [Funcionário](#), será criado automaticamente um registro na tabela de Alterações Cadastrais, registrando assim um histórico de Centro de Custo para o [Funcionário](#).

image.16826273631125.png  
image not found or type unknown

image.1682627381560.png  
image not found or type unknown

---

Revision #12

Created 18 April 2023 08:20:51 by ProjetosD

Updated 3 December 2024 16:24:10 by ProjetosD