


Layout GRCS (Contribuição Social)

Veja também os Itens:


- [Layout dos Arquivos Texto](#)
- [Layout de Hollerith](#)
- [Layout de Cheques](#)
- [Layout GRCS \(Contribuição Social\)](#)

CONFIGURANDO LAYOUT GRCS (Contribuição Social)

Para configurar o layout da GRCS acesse o menu **Utilitários>Configurações de Layout>GRCS**, o sistema apresenta a guia de Recolhimento de Contribuição Social configurada e é possível fazer os ajustes se necessário



Defina o Nome da Guia



Em seguida informe, para fazer os ajustes,

- a quantidade de linha inicial e
- o número da coluna inicial para cada campo desejado,
- para alguns campos como Nome da Entidade, Endereço, CNPJ , Bairro, Município, e Razão Social, é necessário informar também o tamanho do campo.

Parâmetros GRCS - GRCS

Nº de Linhas: 42

☐ Utiliza micro avanço

Modo de Impressão:
☒ Reduzido ☐ Normal

ok

Guia de Recolhimento da Contribuição Social - GRCS

C.G.C.: 1 77

Empresa: 2 77 50

Endereço/Bairro: 3 79 30 3 109

Cep/Cidade-UF: 4 79 5 79 5 109

C.G.C./C.P.F. da empresa: 5 127

Data Pto.: 7 127

Exercício: 7 153

Nome da entidade: 11 5 65

Código da entidade: 11 128 16

Endereço: 13 5 30

CGC da entidade: 13 128 18

Bairro: 15 5 20

CEP: 15 66

Município: 15 90 30

Estado: 15 150

Nome/Razão Social/Denominação Social: 18 5 50

Endereço: 20 5 30

Data início da ativ.: 20 128

CEP: 22 5

Município: 22 34 30

Bairro: 22 90 30

Estado: 22 153

Ativ. contribuinte: 24 4

Cod. Ativ.: 24 48

Navigation: ←, ok, cancel, →

Revision #5

Created 13 June 2023 17:28:52 by ProjetosD

Updated 9 April 2025 19:50:12 by ProjetosD