


Configurando o Boleto Bancário

Veja também os Itens:


- [Alteração no Cálculo do Fator de Vencimento do Código de Barras do Boleto Bancário](#)
- [Emitindo Boleto Bancário](#)
- [Impressão do Boleto Bancário](#)
- [Configurando o Boleto Bancário](#)
- [Desconto Condicional a ser impresso no Boleto Bancário](#)
- [Emissão do Boleto Bancário através do Cadastro da NFe \(Nota Fiscal Eletrônica\)](#)
- [Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe](#)
- [Solicitação de Senha ao visualizar FORA DO SISTEMA, o Boleto Bancário gerado através do Sistema NE ou Vendas](#)
- [Parametrizando a Empresa - Duplicatas/Boletos](#)

O Sistema possui internamente cadastrado os **layouts dos principais Bancos**, desta forma para a impressão do **Boleto Bancário** de um desses bancos já tratados internamente no sistema, bastará que você tenha o [Banco](#), [Agência](#) e [Conta Corrente](#) Cadastrado e que faça a Parametrização do Banco no **Sistema Financeiro**


Para visualizar os Bancos que já possuem os Layouts previamente cadastrados acesse, no **Sistema Financeiro**, o menu **Relatórios>Emissão de Documentos>Boleto Bancário** e defina o seu banco.



Para definição do **Layout do Boleto Bancário** você deverá acessar o menu **Utilitários>Configuração de Layout>Boleto**




Defina o Nome do Formulário e clique em OK



Defina o Modo de Impressão (Normal ou Condensado), o número de linhas do Boleto Bancário e se irá utilizar micro avanço


Atenção - Depois de configurado o layout do Boleto Bancário, se nos testes efetuados aparecerem inconsistência e campos sendo impressos em locais errados, bastará acessar novamente esse menu e corrigir as informações.

Clique em OK



Agora você deverá realizar a configuração do Boleto

O primeiro campo será para definição do número da linha que a informação será impressa



Local de Pagamento	Vencimento				
1 3 40	1 100				
CEDENTE					
Data Documento	Nr. Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data Process.	Uso do Banco
5 3	5 20	5 53	5 66	5 75	
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
6 24	6 35	6 77	6 77 2	6 95 2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Uso do Banco
9 3 45					
SACADO					
Razão Social					C.G.C.
15 10 50					15 90
Endereço					Bairro
16 3 35					16 65 10
CEP					Nome Região
16 78					0 0 0
Cidade					
16 90 20					
UF					
16 113					
Código da Região					
0 0					

O Segundo campo será para definição do número da coluna que a informação será impressa

FN Configurador de Boletim Bancário - PADRAO

Local de Pagamento				Vencimento			
1	3	40	1	100			
CEDENTE							
Data Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.		Aceite	
5	3	5	20	5	53	5	66
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
6	24	6	35	6	77	6	77
						Use do Banco	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						Use do Banco	
9						3	
SACADO							
Razão Social				C.G.C.			
15	10	50	15	90			
Endereço		Número		Complemento		Bairro	
16	3	35	0	0	16	48	15
CEP		Cidade		UF		Código da Região	
16	78	16	90	20	16	113	0
						Nome Região	
						0	

ok

O terceiro campo será para definição da quantidade de caracteres que o campo terá

FN Configurador de Boletim Bancário - PADRAO

Local de Pagamento				Vencimento			
1	3	40	1	100			
CEDENTE							
Data Documento		Nr. Documento		Espécie Doc.		Aceite	
5	3	5	20	5	53	5	66
Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
6	24	6	35	6	77	6	77
						Use do Banco	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						Use do Banco	
9						3	
SACADO							
Razão Social				C.G.C.			
15	10	50	15	90			
Endereço		Número		Complemento		Bairro	
16	3	35	0	0	16	48	15
CEP		Cidade		UF		Código da Região	
16	78	16	90	20	16	113	0
						Nome Região	
						0	

ok

Revision #7

Created 10 November 2023 18:38:54 by ProjetosD

Updated 12 February 2025 20:38:00 by ProjetosD