

Envio do XML/DANFe/Boleto Bancário para o Destinatário da NFe

Veja também os Itens:

- [Emitindo Notas Fiscais Eletrônicas \(NFe\)](#)

Ao emitir uma NF-e, sua empresa deve enviar o **arquivo XML** imediatamente ao destinatário da mercadoria e ao transportador, se houver.

“PORTARIA CAT Nº 162/2008, ART. 13: § 6º - Deverá ser encaminhado ou disponibilizado “download” do arquivo da NF-e e seu respectivo Protocolo de Autorização de Uso, conforme padrão estabelecido por Ato COTEPE: (Redação dada ao parágrafo pela Portaria CAT-30/11, de 04-03-2011; DOE 05-03-2011; Efeitos a partir de 1º de julho de 2011) 1 - ao destinatário da mercadoria, pelo emitente da NF-e imediatamente após o recebimento da autorização de uso da NFe; 2 - ao transportador contratado, pelo tomador do serviço antes do início da prestação correspondente.”

Observação:

Para que o **boleto** seja enviado junto com o **XML e o DANFe** será necessário que:

- 1 - A empresa possua o **Sistema Financeiro** integrado com o **Sistema de Vendas/NFe**
- 2 - Que exista banco (parâmetros) cadastrado no **Sistema Financeiro**
- 3 - Que esteja [parametrizado para que a emissão do boleto](#) (no **Sistema de Vendas**) seja realizada logo após a emissão da Nfe, para

Para o envio do e-mail contendo o **XML/DANFe e Boleto Bancário** para o Destinatário da Nfe será necessário que você acesse o meu [Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFe](#) e defina as opções:

- a) Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão
- b) Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e

c) Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e

vd Parâmetros do Gerenciador de NF-e

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

Diretório de Entrada
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe ...

Diretório de Saída
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Assinadas ...

Diretório de Schemas
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Schemas\Versao 4.00 ...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Recibos ...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica
C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\CCe ...

Emissão de DANFE automaticamente:
☐ Antes da geração do XML.
☒ Após a transmissão.
☐ Não emitir.

Data de referência
...

☒ Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão.
☐ Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão.
☒ Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e.
☒ Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e.
☐ Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail.
☐ Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML.
☒ Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas.

☒ Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e.
☒ Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e.
☐ Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e
☒ Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e
☐ Gerar tag Responsável Técnico (InfRespTec) no XML?

?

📁

🗑️

Depois de cadastrada a NFe, gerado e validado o XML, feita a transmissão para a Sefaz e impresso o DANFE, o sistema apresentará a tela para **envio do e-mail para o destinatário**

Envio de documentos por email - Notas Fiscais Eletrônicas

Cliente: 11.111.111/1111-11

Nome	Email
------	-------

Para: email@gmail.com.br

Assunto: MODELO SIMPLES NACIONAL - Nota Fiscal Eletrônica Nº. 119 -

Mensagem

Anexo enviamos o XML, DANFe e Boleto Bancário da Nota Fiscal

☒ Salvar mensagem para próximos envios:

Adicionar >>

ok

X

Clique em Ok e o Sistema fará o envio do e-mail

ENVIO DE EMAIL AUTOMATICAMENTE

Caso você queira que o e-mail seja enviado pelo Sistema sem que seja apresentada a tela **“Envio de documentos por e-mail - Notas Fiscais Eletrônica”**, acesse o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros do Gerenciador da NFe](#) e defina a opção "Enviar NF-e por e-mail automaticamente após transmissão.

Observação:

O email do destinatário, será aquele cadastrado na aba **Localização** do [cadastro do Cliente](#) (campo E-mail),

IMPORTANTE

o Sistema **não enviará** a informação para o email cadastrado no campo **E-mail 2**.

☒ NF-e (55) ☐ NFC-e (65)

Principal | Certificado Digital | Mensagem de email padrão | Dados de conexão | Endereços Sefaz

Diretório de Entrada

C:\Sistemas\SuperSoft\NFe ...

Diretório de Saída

C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Assinadas ...

Diretório de Schemas

C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Schemas\Versao 4.00 ...

Diretório de Recibos de comunicação com a SEFAZ, incluindo cancelamento, denegação e inutilização de notas

C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\Recibos ...

Diretório da Carta de Correção Eletrônica

C:\Sistemas\SuperSoft\NFe\CCe ...

Emissão de DANFE automaticamente:

- ☐ Antes da geração do XML.
☒ Após a transmissão.
☐ Não emitir.

Data de referência

...

I

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Enviar NF-e/NFC-e por e-mail após a transmissão. | <input checked="" type="checkbox"/> Gerar Inut. da Numeração após exclusão da NF-e/NFC-e. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Enviar NF-e por e-mail automaticamente após a transmissão. | <input checked="" type="checkbox"/> Anexar Carta de Correção ao e-mail da NF-e. |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anexar DANFE no envio de e-mail da NF-e/NFC-e. | <input type="checkbox"/> Código de Barras deve ser desconsiderado para as tags cEAN e cEANtrib da NF-e/NFC-e |
| <input checked="" type="checkbox"/> Anexar boleto no envio de e-mail da NF-e. | <input checked="" type="checkbox"/> Atualizar Sit. Cadastr. Destinatário após Consulta NF-e/NFC-e |
| <input type="checkbox"/> Enviar mais de uma NF-e/NFC-e por e-mail. | <input type="checkbox"/> Gerar tag Responsável Técnico (infRespTec) no XML? |
| <input type="checkbox"/> Transmite NF-e/NFC-e após geração do arquivo XML. | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Exibe tela de NF-e em Contingência/Canceladas. | |



Revision #7

Created 7 July 2023 10:38:46 by ProjetosD

Updated 7 January 2025 18:05:22 by ProjetosD